
AUD : -3.09 CAD : -0.72 CHF : 0.47 EUR : 3.86 GBP : -0.63 JPY : 3.71 NZD : -2.66 USD : -0.53
(c) ATPF-Trading

Manuel d'utilisation

ATPF-Force-R

pour mt4

V1.0

09.2105

Contents

1. Introduction 5

2. Installation 7

Etape 1 7

Etape 2 7

Etape 3 8

Etape 4 8

3. Paramétrages 9

3.1. Première utilisation et demande de licence 9

3.2 Indicateur activé avec licence valide. 9

3.2.1 Onglet "A propos" 10

3.2.2 Onglet "Général" 11

3.2.3 Onglet "Paramètres d'entrée" 11

3.2.4 Onglet "Couleur" 16

3.2.5 Onglet "Niveaux" 17

3.2.6 Onglet "Visualisation" 18

4. Procédure d'activation et demande de licence 19

Liste des figures

Figure 1 : ATPF-Force-R Version 1.00 5

Figure 2 : Onglet "A propos" 10

Figure 3 : Onglet "Général" 11

Figure 4 : Onglet "Paramètres d'entrée" 12

Figure 5 : Onglet "Paramètres d'entrée" suite 12

Figure 6 :Paramètres d'entré 1ere partie, licence 13

Figure 7 : Paramètres d'entré 2éme partie, Mode 13

Figure 8 ; Paramètres d'entré 3ème partie, temps réel 15

Figure 9 : Onglet "Couleur" 16

Figure 10 : Onglet "Niveaux" 17

Figure 11 : Niveaux par défaut 17

Figure 12 : Onglet "Visualisation" 18

Figure 13 : Identifiants pour activation d'ATPF-Force-R 19

---

1. Introduction

ATPF-Force-R est un indicateur fonctionnant sous Metatrader, suivant une période définie par l'utilisateur qui examine, en temps réel et dans le passé, l'ensemble des cours de clôture des 28 paires croisées en devises majeures du FOREX (AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NZD, USD) et en détermine la force de chacune, les unes par rapport aux autres. La représentation de ces forces est donnée sous forme de courbes couleurs et de labels. Une représentation graphique de l'indicateur sous sa forme la plus basique en est donnée ci-dessous.



Figure 1 : ATPF-Force-R Version 1.00

L'indicateur fonctionnant sous Metatrader, il est conseillé d'avoir des notions de cette plate-forme pour une parfaite installation et de l'utilisation de ATPF-Force-R. Néanmoins dans cette version V1.0 l'indicateur est très simple et ergonomique dans son utilisation et se sert des fonctions de paramétrage contenu dans Metatrader. Les différents paramétrages et options d'utilisation possibles sont repris ci-dessous.

2. Installation

Etape 1: Il est nécessaire de récupérer et de bien localiser le fichier qui correspond à l'indicateur ATPF-FORCE-R. L' indicateur qui fonctionne sous Metatrader, est un petit fichier à l'extension EX4.

Etape 2: Il va falloir placer votre indicateur dans le bon répertoire. Pour cela, localisez le répertoire où est installé MT4 sur votre disque dur principal. 2 façons de procéder :

Par l'exploration de votre disque dur et copier le fichier ex4 dans le répertoire adéquat : En général, ce répertoire se situe sur le disque C:/ et dans un sous répertoire « Program files », « programme », ou encore « program files (x86) ». Développez ce répertoire (en cliquant sur le petit + à gauche), puis faites de même sur le sous répertoire "MQL4", puis encore de même avec le répertoire "indicators", puis placez votre fichier ex4 dans ce répertoire.

Par Metatrader directement : Allez dans "fichier", puis "Ouvrir le dossier des Données", le navigateur s'ouvre directement dans le répertoire de votre d'installation de Metatrader et continuez suivant la même procédure que précédemment annoncée.

Etape 3: Avant d'utiliser votre indicateur, s'il est ouvert, fermez-le, puis relancez votre plateforme Metatrader pour rafraîchir les indicateurs en présence. Sélectionnez ensuite par un clic le graphique sur lequel vous voulez intégrer votre indicateur, attention à deux points :

- ce graphique sera exclusivement réservé à cet indicateur et aucun autre indicateur ne doit être présent, en effet ATPF-Force-R est prévu pour fonctionner en fenêtre unique.

- l'indicateur peut fonctionner sous n'importe quel symbole, toutefois étant donné que l'indicateur travaille tout comme le Forex en continu et 24h/24h, il est recommandé de l'installer dans un graphique du Forex en paire croisée en majeure et la plus liquide (EURUSD, UDSJPY, GBPUSD...) afin que la timeline soit cohérente. En installant par exemple l'indicateur sous une action ne cotant que 8 heures par jour, votre indicateur ne fonctionnera que durant ces 8H. Egalement si l'actif est peu liquide la mise à jour des données et des graphes en pâtissent, étant donné que l'arrivée de ticks dans le symbole est l'action qui relance la procédure de calcul de votre indicateur.

Etape 4: une fois le choix du graphe effectué, placez-vous en période daily de préférence, puis cliquez sur l'onglet "insertion" puis "indicateurs" puis "personnalisé". Sélectionnez votre indicateur ATPF-Force-R dans la liste qui apparaît. L'indicateur se place sur le graphe et une fenêtre de paramétrage s'ouvre.

3. Paramétrages

3.1. Première utilisation et demande de licence

Si l'indicateur ATPF-Force-R que vous avez installé est votre première utilisation sans licence, il est inutile de paramétrer quoi que ce soit à ce stade et reportez-vous au chapitre 4 "Procédure d'activation et demande de licence".

3.2 Indicateur activé avec licence valide.

L'indicateur que vous avez installé est valide pour le compte de trading où vous souhaitez utiliser ATPF-Force-R, et inséré dans le graphe en suivant le chapitre 2 précédent, vous pouvez à présent paramétrer l'indicateur.

A ce stade vous devez avoir la fenêtre suivante, la description des onglets en est donnée ci-dessous :



Figure 2 : Onglet "A propos"

3.2.1 Onglet "A propos"

Cet onglet vous donne le nom de l'indicateur qui vous a été livré, ainsi que sa version (actuellement version 1.00). Puis une ligne rappelant le lien éditeur et nom du développeur, en cliquant sur cette ligne vous êtes renvoyés sur le site de l'éditeur http://www.atpf-trading.eu .

3.2.2 Onglet "Général"



Figure 3 : Onglet "Général"

Cet onglet ne nécessite aucun paramétrage, en effet l'indicateur n'utilise aucune DLL ni aucun expert extérieur de passage d'ordre automatique.

L'échelle est également inutile, la fenêtre de l'indicateur s'adaptant automatiquement par rapport au minimum et maximum calculés.

3.2.3 Onglet "Paramètres d'entrée"

Cet onglet est le plus important puisqu'il vous permettra d'utiliser l'indicateur à votre convenance.

Les illustrations ci-dessous vous donnent un aperçu de la fenêtre de paramétrage :



Figure 4 : Onglet "Paramètres d'entrée"



Figure 5 : Onglet "Paramètres d'entrée" suite

Nous allons reprendre une à une les lignes importantes et en expliquer la logique du paramétrage. Mais tout d'abord remarquons que les paramètres se divisent en 3 parties :

3.2.3.1 Partie 1 licence :



Figure 6 : "Paramètres d'entrée" 1ere partie, licence

Cette partie n'est pas à compléter par l'utilisateur puisqu'il s'agit des paramètres de validation fournis par l'administrateur ATPF. En cas de changement involontaire d'un de ces paramètres l'indicateur ne fonctionnera plus, l'utilisateur devra donc faire une remise à zéro des paramètres de l'indicateur pour retrouver les valeurs initiales (bouton "remise à zéro" dans le coin inférieur droit).

3.2.3.2 Partie 2 Mode :



Figure 7 : "Paramètres d'entrée" 2éme partie, Mode

Cette partie permet de définir si l'utilisateur désire une origine à date fixe (par exemple le 1er janvier 2015) ou si l'utilisateur désire une origine glissante .

La différence entre ces deux modes réside dans la position de l'origine et le nombre de bougies examinées. En mode glissant la date d'origine glisse en fonction du temps, mais le nombre de

bougies est fixe. En mode date fixe l'origine est fixe, mais le nombre de bougies augmente au fur et à mesure des clôtures de bougie.

Paramètres :

ModeGlissant = true permet d'être en mode glissant

ModeGlissant = false permet d'être en mode date fixe

Par défaut le mode date fixe (ModeGlissant = false) est activé.

limit = X le paramètre **limit** est dévoué uniquement au mode Glissant et permet de définir le nombre de bougie **X** examinée dans le passé, la bougie en cours se rajoute à l'examen (limit +1 = nombre réel de bougie examinée).

Par défaut X = 30, donc 30 bougies sont examinées + la bougie en cours, donc 31 bougies.

Une particularité toutefois dans ce paramètre **limit,** si :

limit = 0 le mode glissant est activé mais le nombre de bougies est fixe et se base sur le maximum de données que contient votre librairie pour les 28 paires en majeures examinées. Ainsi à chaque clôture l'origine est déplacée sur ce nouveau maximum

DateOrigine, ce paramètre est dévoué uniquement au mode DateFixe. En entrant une date et une heure, l'origine de l'examen sera fixée sur la bougie la plus proche et cela quel que soit le Time Frame, par exemple, 1er janvier 2015 00.01 prendra en H4 l'origine 00:00 mais en M1 l'origine 00:01.

ATTENTION, en mode Glissant et Mode DateFixe, si le maximum de votre librairie est dépassé dans un Time Frame une alerte est renvoyée par l'indicateur et l'origine est déplacée sur le maximum de votre librairie

3.2.3.3 Partie 3 Temps Réel :



Figure 8 : Paramètres d'entré 3ème partie, temps réel

Ce mode limite le calcul de l'indicateur à la dernière clôture réelle de bougie. Ce mode permet d'économiser de la ressource computer en cas de besoin. Selon les derniers tests, la valeur **Temspreel = true** peut être appliquée sans trop de difficulté.

TempsReel = false la dernière bougie n'est pas prise en compte

TempsReel = true la dernière bougie est prise en compte, le label et la dernière partie à droite de chaque courbe varient constamment en fonction des nouvelles variations des cours des 28 paires en majeurs

Par défaut TempsReel = false est activé

Conseil : lors de la fermeture de votre plateforme ramener Tempsreel à la valeur false, il apparaît que sur certaine plateforme chargées de graphiques le chargement lors de la réouverture de l'indicateur prend alors beaucoup moins de temps.

3.2.4 Onglet "Couleur"



Figure 9 : Onglet "Couleur"

Cet onglet permet de modifier les couleurs des courbes à votre meilleure convenance. Attention par défaut le background de l'indicateur est noir. Cet onglet peut servir, par exemple à supprimer une ou plusieurs courbes du champ visuel du graphe en leur appliquant une valeur "None" (pas de couleur) et de comparer deux à deux des devises.

3.2.5 Onglet "Niveaux"



Figure 10 : Onglet "Niveaux"

Cet onglet vous permettra d'apporter des niveaux (de -100 à +100) à votre graphique. Par défaut le niveau 0 est toujours activé sur l'indicateur.

Le niveau 0, les niveaux maximum et minimum sont les seuls niveaux présents par défaut sur le graphe.



Figure 11 : Niveaux par défaut

3.2.6 Onglet "Visualisation"

Cet onglet vous permet de choisir les Time Frame dans lesquels sera visualisable l'indicateur, par défaut tous les Time Frame sont utilisables.



Figure 12 : Onglet "Visualisation"

4. Procédure d'activation et demande de licence

Lors de votre premiere installation ou à la date de péremption de l'indicateur et s'il n'est pas activé, inutile de paramétrer quoi que ce soit et cliquez sur ok de l'onglet "A propos".

Une fenêtre d'alerte viendra vous avertir que votre indicateur n'est pas activé et vous fournira 3 numeros séparés par un /:

Compte : XXXXX

Clé2 : XXXXX

Clé3 : XXXXX

Après votre paiement, délivrez ces 3 numéros à l'administrateur d'ATPF-Force-R qui vous renverra un indicateur activé pour une durée de 367 jours correspondant à vos identifiants. Le plus simple alors est de remplacer l'indicateur non activé par celui reçu et reprendre le chapitre de paramétrage.


USDCHF,H1 0.96864 0.96999 0.96843 0.96893
Alert
License invalide ou périmée, contacter un admin pour activer l'indicateur
14:37:48
License invalide ou périmée, contacter un admin pour activer l'indicateur
14:37:48
Numero client : Compte : / clé2 : / clé3 :
OK

Figure 13 : Identifiants pour activation d'ATPF-Force-R